

Como Saber Requisitos minimos Karpesky (Pack-Antivirus-Firewall)

Como Saber Requisitos minimos Karpesky (Pack-Antivirus-Firewall)

Para poder instalarle, es preciso que el PC del cliente, cumpla una los siguientes requisitos (ver tabla de la páguina siguiente).

- Comenzaremos comprobando el **Sistema Operativo**.

Nos Situamos sobre el icono **Mi PC** o **Equipo** que esta situado en el escritorio. En el caso de que no esté. Seleccionamos inicio, y allí Mi PC o Equipo. En ambos casos nos situamos sobre el y pulsamos con el botón derecho del ratón, en el desplegable seleccionamos **Propiedades**.

	PACK SEGURIDAD PC (KARPESKI)
Sistemas Operativos	Windows XP (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits) y Windows 7 (32 bits y 64 bits).
Navegadores Soportados	Microsoft Internet Explorer 6.0 con SP1 o posterior para instalación y actualización del <u>antivirus</u> . Se pueden utilizar otros navegadores una vez realizada la instalación
Memoria RAM	512MB PARA XP / MINIMO DE 1GB PARA VISTA Y W7 Nos interesa sobre todo la DISPONIBLE 64 MB mínimo para Windows XP (se recomienda 128 MB o más) 128 MB <u>Mínimo</u> para Windows Vista o 7 (Se recomienda 256 MB o más)
Espacio en Disco Duro	300MB (100 MB libres además del espacio que necesita Windows para el archivo de <u>swap</u> (normalmente Windows necesita el doble del tamaño de memoria RAM para el archivo de <u>swap</u> en disco))

- Comprobamos el **Navegador**:

Abrimos el Internet Explorer. En la barra menú seleccionamos **Ayuda** en el desplegable. Seleccionamos **Acerca de Internet Explorer**.. Puede que no aparezca la barra de menú, si esto ocurre, seleccionamos el desplegable **.Herramientas** en la parte derecha de la pantalla, dentro de el seleccionamos el desplegable Barra de herramientas y marcamos Barra de menú. Aparecerá la barra de menú, en ella seleccionamos **Ayuda** en el desplegable seleccione **Acerca de Internet Explorer**.

- Comprobamos la **Memoria RAM disponible**:

Accedemos al Administrador de Tareas, pulsamos a la vez las teclas **Ctrl + Alt + Supr**, seleccionamos el administrador de tareas. Seleccionamos la pestaña Rendimiento Si se trata de Windows 2000 o XP, Dentro del apartado Memoria Física, ¿Que valor que tiene en el apartado disponible? Si se trata

de Windows Vista o 7, Dentro del apartado Memoria Física, ¿Que valor que tiene en el apartado Total? y en la parte inferior derecha ¿Cual es el % de la memoria física? Esto nos permitirá calcularla, con ello podemos comprobar si tiene la memora RAM Necesaria.

